


Movimenti di Magazzino

La nuova gestione Visuale di eQuilibra consente d'inserire, variare, interrogare solamente i movimenti di magazzino nati dai carichi (causali dalla **1** alla **100**) e scarichi (causali dalla **101** alla **200**) e non i movimenti nati da bollettazione (causali dalla **201** alla **300**). I movimenti di magazzino generati da bolle, fatture e note di credito possono essere visualizzati e modificati riprendendo il documento da **Emissione documenti (V 2-5)**.

➤ [Note Operative](#) [Cliccare qui](#)

Inserimento Nuovo Movimento

In fase d' inserimento di un nuovo movimento tramite il tasto funzione **INS** il programma richiede la tipologia di movimento da inserire, **Movimento Interno**, **Movimento cliente**, **Movimento fornitore**.



- ✓ **Movimenti interni:** sono tutti i carichi/scarichi interni generati con le causali di magazzino che rientrano dalla causale **21** alla causale **99** e dalla causale **100** alla causale **200**.
- ✓ **Movimenti clienti:** sono tutti i carichi/scarichi legati ad una anagrafica Cliente, generati con le causali di magazzino che rientrano dalla causale **21** alla causale **99** e dalla causale **100** alla causale **200**.


- ✓ **Movimenti fornitori:** sono tutti i carichi legati ad una anagrafica Fornitore, generati con le causali di magazzino che rientrano dalla causale **1** alla causale **20**. Selezionando questo tipo di movimento l'utente può visualizzare e/o ricercare gli acquisti che sono ancora da contabilizzare dal programma **Verifica fatture fornitori (C 5-1-5)** selezionando lo Stato documenti "**Da fatturare**" (da contabilizzare) e "**Fatturati**" (contabilizzati), è importante sottolineare che tali movimenti potranno essere solo visualizzati e non modificati.
Non effettuando nessuna scelta saranno visualizzati tutti i movimenti da contabilizzare e contabilizzati. Dopo la selezione il programma chiederà se si desidera la visualizzazione per **Dati generali documenti** o per **Dettaglio Righe**;



- ✓ per **Dati generali documenti:** saranno selezionati tutti i movimenti con la possibilità di filtrare e interrogare in base a tutti i campi di testata dei movimenti;
- ✓ per **Dettaglio righe:** saranno selezionati tutti i movimenti con la possibilità di filtrare e interrogare in base al contenuto dei movimenti (ad esempio: per un certo articolo, per un certo deposito o per gli articoli con uno specifico codice iva).

Testata

I dati fondamentali richiesti per l'inserimento dei movimenti sono:



- ✓ **riferimento interno:** è il numero del movimento di magazzino che viene assegnato in automatico dal programma in fase di conferma.
- ✓ **data:** indica la data di registrazione del movimento di magazzino, il programma propone la data del sistema.
- ✓ **causale (magazzino):** indicare la causale di magazzino specifica in base al tipo di movimento che si vuole generare (vedi **Movimenti**).



- ✓ **Deposito:** è un campo obbligatorio, inserire il codice del deposito dal quale sarà generato il movimento. E' possibile impostare il deposito oppure ricercarlo/inserirlo tramite la **Ricerca Contestuale**. Se non è attiva la gestione dei depositi il campo non è editabile. La tabella dei **depositi** si trova alla voce di menu (**V 1-4-1-5**).
- ✓ **Dep P/D:** è un campo obbligatorio, inserire il codice del deposito di provenienza o il deposito di destinazione della merce. Il movimento effettivo su questo deposito sarà effettuato solo se la configurazione della causale di magazzino prevede un'altra causale di magazzino. E' possibile impostare il deposito oppure ricercarlo/inserirlo tramite la **Ricerca Contestuale**.
- ✓ **Documento N.:** è un campo puramente descrittivo, libero non vincolato da nessun archivio di eQuilibra. in questo campo si può inserire gli estremi del documento di accompagnamento della merce.
- ✓ **Del:** impostare la data del documento indicato nel campo precedente, secondo lo standard di eQuilibra **dal - al**.
- ✓ **valuta:** è un campo facoltativo, indicare l'eventuale valuta estera in cui dovrà essere espresso il movimento. L'utente può ricercare/inserire una valuta attivando la **Ricerca Contestuale**. La tabella delle **valute** si trova alla voce di menu (**V 1-4-8**). Il campo è visibile se attiva la gestione delle valute.
- ✓ **cambio:** è un campo facoltativo, impostata la valuta il programma in automatico propone il cambio del giorno. Il campo è visibile se attiva la gestione delle valute.
- ✓ con l'inserimento dei movimenti di tipo **Cliente/Fornitore** il programma attiva un campo per impostare i codici del cliente/fornitore ed è obbligatorio. Cliccando sulla **Ricerca Contestuale** è possibile ricercare/inserire le anagrafiche oppure, se il codice è stato già impostato visualizzare il **megatooltip** consultando tutte le informazioni del cliente e/o fornitore selezionato. Le anagrafiche dei **Clienti** si trovano alla voce di menu (**V 1-1-1/C 1-1-2**), le anagrafiche dei **Fornitori** si trovano alla voce di menu (**V 1-1-4/C 1-1-3**).



E' possibile attivare manualmente lo **zoom dell'articolo** cliccando due volte col tasto sinistro del mouse, oppure in automatico attivando la richiesta "**Zoom in automatico dopo codice articolo**" in **Opzioni**. Lo zoom dell'articolo contiene dei dati fondamentali per la compilazione del movimento:


- ✓ **Unità di misura:** il programma propone la prima unità di misura. Nel caso si sia indicato un articolo con doppia unità, il programma consente di scegliere quale delle due si intende utilizzare. I movimenti di magazzino generati saranno comunque valorizzati nella prima unità di misura.
- ✓ **Quantità:** è un campo obbligatorio indica la quantità espressa nell'unità di misura indicata.
- ✓ **Prezzo:** specificare il prezzo unitario dell'articolo. Nel caso si stia inserendo un acquisto, viene proposto un prezzo secondo il seguente criterio: se il fornitore indicato è uno dei tre ufficiali indicati nella scheda articolo di magazzino, il programma propone il prezzo associato decurtato dell' eventuale sconto. Altrimenti propone l'ultimo prezzo di acquisto.
- ✓ **Valore totale:** indica il prezzo unitario per la quantità.
- ✓ **Scaricati:** il campo è attivo solo con i movimenti di c/lavoro, il programma in automatico inserirà il quantitativo scaricato.
- ✓ **Descrizione aggiuntiva/Descrizione aggiuntiva2:** sono campi descrittivi facoltativi dove è possibile inserire delle descrizioni aggiuntive alla descrizione principale.
- ✓ **Ass.Ordine - Ass. Commesse - N. di riga:** questi campi permettono di associare un ordine/commissa e il numero di riga.

Salvando con **F10** i singoli dati saranno riportati in **Dettagli** è possibile anche inserirli posizionandosi su ogni singola colonna.

Al di sotto della griglia è possibile visualizzare il **totale delle quantità** e il **totale documento** degli articoli inseriti. Aggiungendo oppure togliendo le righe i valori aumenteranno oppure diminuiranno.


Opzioni

In questa sezione si possono personalizzare i comportamenti che il programma assumerà in fase d'inserimento/modifica dei documenti in base alle preferenze dell'utente:



E' possibile personalizzare:

- ✓ **Campo su cui posizionarsi dopo articolo:** se attivato, l'utente puo' impostare su quale campo si posizionerà il programma dopo aver scelto l'articolo, a scelta tra Unità di misura, quantità, prezzo unitario, valore totale, Dep., Dep. P/D, Descrizione aggiuntiva, Descrizione aggiuntiva 2, Ass.Ord/Comm, Ord./Comm, Riga.
- ✓ **Campo che genera nuova riga:** per evitare di passare su tutti i campi previsti dalla riga di dettaglio, se attivato, l'utente puo' definire quale sia il campo dopo il quale il programma va a riga nuova.
- ✓ **F10 sulle pagine dello zoom passa alla pagina successiva:** nel caso in cui siano attivate più gestioni specifiche (cassoni, componenti, rintracciabilità, C/lavoro, etc.), se attivato, l'utente puo' impostare che con F10 si possa passare velocemente da una sezione all'altra.



Lotto	Quantità	Articolo	Descrizione articolo	Causale	Descrizione causale	D. agg. lotto	Data scad.	Note 1	Note 2	Note 3	Aut. doc.
10.00000	COCCR	COCCO RAPE	008	CARICO CONF. REC		25-10-15					

- ✓ **Zoom automatico dopo codice articolo:** se attivato consente all'utente di aprire lo zoom su articolo senza fare doppio click.



Alcuni indicatori servono invece a disabilitare alcune funzionalità:

- ✓ **Zoom cassoni:** se attiva la gestione dei cassoni viene disattivato lo zoom automatico dei cassoni.

Stampa

Solo per i movimenti a Fornitore in fase di conferma (**F10**) del movimento il programma attiva una videata richiedendo il tipo di stampa da effettuare (anteprima, stampa diretta, pdf, via e-mail e anteprima più e-mail), se memorizzare il tipo di stampa richiesto, forzare il numero di copie da stampare.

Il programma in fase di conferma genera i movimenti di magazzino, evidenziando il numero di registrazioni create dalla n°xxxx alla numero xxyy.

Movimenti di magazzino - 461

Confermi la stampa del buono 002656?

Opzioni di stampa

Anteprima

Stampa

Pdf

E-mail

Anteprima + E-mail

Memorizza selezione di stampa

Forza il numero di copie da stampare

Create registrazioni dalla n° **AQ6909** alla n° **AQ6910**